

CONFIGURAZIONE IPHONE

Di seguito il manuale per la configurazione della casella pec su iPhone, [fino alla versione 4](#).

Per le versioni successive utilizzare un app alternativa (AltaMail), poiché l'app di default (Mail) non permette la visualizzazione degli allegati delle mail PEC.


[L'app AltaMail è scaricabile dall'App Store](#).



La presente guida illustra i passaggi fondamentali per gestire l'account posta elettronica certificata (PEC) sui dispositivi Apple iPhone; precisamente abbiamo preferito operare con il protocollo POP in quanto è il più facile da gestire sugli smart phone e sui dispositivi mobili in generale.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Mettete l'iPhone in "Modalità Aereo" dal menu Impostazioni selezionate **Uso in aereo**.
In questo modo le modalità di ricerca automatiche di iPhone non funzioneranno e porterete al termine tutte le operazioni senza inutili attese.



Dal menu "preferenze" andate su E-mail; Contatti; Calendari; Aggiungi account e **selezionate Altro**



CONFIGURAZIONE BASE ACCOUNT PEC

Scrivete nei campi di configurazione:

Nome

il nome che volete far visualizzare a chi riceve le vostre e-mail
(Nome e cognome, nickname, altro...)

Indirizzo

il vostro indirizzo di posta elettronica certificata in questo esempio:

mailto:mailtest1@sicurezzapostale.it

Password

che usate normalmente per accedere alla web mail del vostro account PEC

Descrizione

dovete scegliere un nome per l'account (consigliamo MAIL PEC o altro che indichi che si tratta di un account certificato e non di uno convenzionale).

Scegliete “AVANTI” e poi “SALVA”



The screenshot shows an iPhone interface for configuring an account. At the top, the status bar displays 'I WIND 3G', '3/11 - 10:37', and '81%' battery. The title bar reads 'Account' with 'Annulla' and 'Avanti' buttons. The configuration fields are as follows:

Nome	Mailtest
Indirizzo	mailto:mailtest1@sicurezzapostale.it
Password	••••••••
Descrizione	Sicurezzapostale

Below the fields is a standard QWERTY keyboard with an 'invio' key.

SALVA, il dispositivo (iPhone) cercherà a questo punto di connettersi ad Internet per reperire i parametri ma non riuscendovi (*siete in modalità Aereo, ricordate?*) ve li farà inserire subito a mano.



Scegliete POP,
in questo modo verrà sincronizzata solo la cartella della posta in entrata (attenzione a lasciare una copia dei messaggi sul server come verrà illustrato più avanti).



Per il server della posta in arrivo scrivete:

- Nome host pops.sicurezza-postale.it
- Nome utente il vostro indirizzo di posta PEC per esteso (in questo esempio mailtest1@sicurezza-postale.it)
- Password la password che utilizzate per accedere alla web mail del vostro account PEC



Per il Server della posta in uscita:

Mettete il parametro Server su **I**

Nome host
smtps.sicurezza postale.it

Nome utente
il vostro indirizzo di posta
PEC per esteso
(es. **mailtest1@sicurezza postale.it**)

Password
la password che utilizzate
per accedere alla web mail del vostro
account PEC

Mettete la conferma Usa SSL a **I**

Autenticazione
Deve restare sull'impostazione
Password

Porta server
465



- Premete **Salva**. iPhone tenterà di verificare i dati ma non trovando rete passerà subito alla fase successiva (*Siete in modalità Aereo; ricordate?*)
- Comparirà una domanda: “Vuoi provare a configurare l’account senza SSL?” **rispondete** con Annulla e premete di nuovo Salva. Vi chiederà di Modificare o Salvare, scegliete SALVA



CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI AVANZATE ACCOUNT PEC

Ora passiamo alla configurazione delle impostazioni avanzate, la posta elettronica certificata utilizza porte di connessione diverse da quelle standard che rispecchiano pedissequamente quelle che utilizzerete anche sui normali client di posta per personal computer.

Per la posta in entrata la corretta configurazione delle porte è la seguente:




N.B.

Ricordate di lasciare l'impostazione
Elimina dal server su Mai

in modo tale da non cancellare la posta che state ricevendo dalla vostra web mail PEC.



Per il server della posta in uscita (e poter quindi inviare delle mail PEC direttamente dal vostro dispositivo iPhone) ci sono ulteriori impostazioni oltre le porte assegnate al capitolo precedente:



La configurazione è terminata, ricordatevi di uscire ora dalla “modalità Aereo” al fine di consentire al dispositivo iPhone di riprendere il regolare funzionamento.

Buon lavoro.