CONFIGURAZIONE PEC SU MICROSOFT OUTLOOK 2013, 2016, 365

Dopo aver avviato Microsoft Outlook cliccare sulla voce *File - Informazioni – Impostazioni account - Gestione profili*.



Nella schermata successiva cliccare su Account di posta elettronica.

| Impostazio | oni di posta - Outlook | × |
|------------|---|------------------------------|
| Account | di posta elettronica | |
| | Configurare le directory e gli account per la posta elettronica. | Account di posta elettronica |
| File di da | iti | |
| (k) | Cambiare le impostazioni per i file usati da Outlook per archiviare messaggi e documenti. | File di dati |
| Profili — | | |
| | Configurare più profili per gli account di posta elettronica e i file di dati. In genere ne occorre solo uno. | Mostra profili |
| | | |
| | | Chiudi |

Cliccare su *Nuovo* e selezionare *Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi*, quindi su *Avanti*.

| osta elettror G Nuovo | ica File di dati Feed RSS Elenchi Sha | rePoint Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche | |
|--------------------------|---|--|-----------|
| Nome | | Tipo | |
| | Aggiungi account | | X |
| | Configurazione automatica acco Configurazione manuale di un ac | ount count o connessione ad altri tipi di server. | ž |
| | C Account di posta elettronica | | |
| | Nome: | Esempio: Claudia Mazzanti | |
| | Indirizzo di posta elettronica: [| Esempio: claudia@contoso.com | |
| | Password: | | |
| | Confermare la password: | Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet. | |
| | Configurazione manuale o tipi o | di server aggiuntivi | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Selezionare **POP** o **IMAP** e cliccare su **Avanti**.

| Aggiungi account | × |
|---|--------|
| Scegliere il tipo di account | × |
| Office 365 | |
| Configurazione automatica per gli account di Office 365 | |
| Indirizzo di posta elettronica: | |
| Esempio: claudia@contoso.com | |
| POP o IMAP | |
| Configurazione avanzata per account di posta elettronica POP o IMAP | |
| Exchange ActiveSync | |
| Configurazione automatica per i servizi che usano Exchange ActiveSync | |
| Altro | |
| Connetti a uno dei tipi di server elencati di seguito | |
| Fax Mail Transport | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| < Indietro Avanti > Annu | ılla ? |

| Nome: A scelta | Aggiungi account | | |
|--|--|--|--|
| dell'utente (es.: nome cognome, società, etc.) | Impostazioni account POP Immettere le impostazioni c | e IMAP del server di posta per l'account. | ×. |
| Indirizzo di posta elettronica: Email PEC | Informazioni utente Nome: | test | Prova impostazioni account È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti. |
| Server posta in arrivo: | Indirizzo di posta elettronica: | mailtest2@sicurezzapostale. | |
| pops.sicurezzapostale.it | Informazioni server | | Prova impostazioni account |
| Server posta in uscita: smtps.sicurezzapostale.it Nome utente: Email PEC Password: Password PEC | Tipo account: Server posta in arrivo: Server posta in uscita (SMTP): Informazioni accesso Nome utente: Password: Richiedi accesso con autent protezione (SPA) | POP3 pops.sicurezzapostale.it smtps.sicurezzapostale.it mailtest2@sicurezzapostale. ******** emorizza password ticazione password di | Prova impostazioni account facendo clic su Avanti Recapita nuovi messaggi in: Nuovo file di dati di Outlook File di dati di Outlook esistente Sfoglia |
| Cliccare su Altre <i>impostazioni</i> per proseguire. | | | <pre>< Indietro Avanti > Annulla ?</pre> |

| Impostazioni posta elettronica Internet | × | | | |
|--|---|--|--|--|
| Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzat | e | | | |
| 📝 Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazio | ne | | | |
| Otilizza le stesse impostazioni del server della posta in | Ottilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo | | | |
| Accedi con | | | | |
| Nome utente: | | | | |
| Password: | | | | |
| Memorizza password | | | | |
| Richiedi autenticazione password di protezione (SPA) | | | | |
| Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i n | nessaggi | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ОК | Annulla | | | |

Dalla scheda "Server della posta in uscita" selezionare la voce *II server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione,* in automatico verrà selezionata la voce *Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo*.

Cliccare su *Impostazioni avanzate* per proseguire.

| Impostazioni posta elettronica Internet | Spuntare la voce <i>II server</i> richiede una connessione | |
|---|--|--|
| Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzate Numeri porte server Server posta in arrivo (POP3): 995 Valori predefiniti Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL) Server posta in uscita (SMTP): 465 Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL/TLS Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito I Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 14 → giorni | crittografata (SSL), verrà inserita in automatico la porta 995. Selezionare dal menu a tendina Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL/TLS, come porta del server in uscita (SMTP) inserire 465. Sotto la voce Recapito selezionare Lascia una copia de messaggi sul server. | |
| OK Annulla | Cliccare su OK , e poi su Avanti . | |

Cliccare su *Fine* per concludere la configurazione.

| Aggiungi account | X |
|---|------------------|
| La configurazione è stata completata. Sono disponibili tutte le informazioni necessarie per impostare l'account. | |
| 🔲 Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono | Aggiungi account |
| < Indietro Fine | ? |